

Napperon de voyage



Les dimensions données permettent de fabriquer un napperon de 27 cm * 43 cm, quand il est déplié. Il mesure 21 cm de haut quand il est roulé. Notez qu'il est important de mesurer la hauteur des couverts que vous allez utiliser avant de tailler les morceaux. Si vos couverts mesurent plus de 20 cm de haut, il conviendra d'agrandir les rectangles « face » et « dos » du nombre de centimètres nécessaires.

Matériel requis

- Des coupons de tissus assortis, de tailles et de couleurs différentes
- Du fil assorti
- 75 cm de ruban


Coupe des morceaux

NOTE : les marges de couture de 1 cm sont incluses. Vous devez tenir compte du droit fil pour la coupe des morceaux rectangulaires.


- Pour le côté « face » du napperon, couper **un rectangle de 29 cm * 45 cm**.
- Pour le côté « dos » du napperon : couper **un rectangle de 23*45 cm** et **un rectangle de 8* 45 cm**, qui servira de rabat pour empêcher les couverts de tomber.
- Pour la poche à couverts : couper **un rectangle de 17 cm *13 cm**
- Pour l'emplacement du verre, couper **un cercle d'environ 9 cm de diamètre** (je me suis simplement basée sur un fond de tasse, sans même sortir mon compas.)

Assemblage

1. **Préparez le côté face.** Placez le cercle sur le côté face du napperon à environ 3 cm du bord dans le coin droit, en haut. Épinglez-le ou bâtissez-le, puis cousez-le avec un point zigzag à vitesse réduite, car ça tourne!




Préparez ensuite la pochette à couverts. Pour cela, faites un rentré de 1 cm, puis de 1 cm sur un des bords les plus longs. Cousez ce rempli à 0,75 cm du bord. Pliez ensuite les autres bords (les 2 petits et le plus long) sur 1 cm. Repassez-les bien pour qu'ils restent pliés. Positionnez ce rectangle dans le coin gauche, en bas, à 4 cm du bord gauche et à 2,5 cm du bord bas. Piquez ce rectangle à 0,3 cm du bord (ligne pointillée bleue). À l'aide d'une craie tailleur ou d'un feutre à encre soluble, tracez deux lignes pour compartimenter la pochette à couvert, en tenant compte de la largeur des couverts que vous utiliserez. Piquez le long de ces lignes au point droit (lignes pointillées vertes).



2. **Préparez le côté dos.** Endroit contre endroit, et par le plus long côté, assemblez les deux rectangles du dos à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer, puis rabattez-la vers la bande rectangulaire la moins large. Sur l'endroit, si vous le souhaitez, faites une surpiqûre à 0,2 cm de la couture d'assemblage (ligne pointillée bleue).



3. **Insérez le ruban.** Coupez deux morceaux de ruban de 35 cm de long. Si le ruban risque de s'effiloche, soit vous le coupez en biais, soit vous faites deux petits replis que vous fixes à l'aide de petits points à la main. Superposez les extrémités des deux rubans et épinglez-les à l'endroit du côté dos du napperon, à environ 11,5 cm du bord en bas. Bâissez-les à la machine ou avec quelques points à la main, à 0,5 cm du bord. Épinglez les longueurs du ruban pour vous assurer qu'elles ne vous gênent pas durant la couture.



4. **Assemblez les panneaux devant et dos.** Endroit contre endroit, superposez les deux napperons dos et devant et épinglez-les. Piquez le pourtour du napperon à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 6 cm sur le bord court où les rubans ne sont pas attachés. Notez que si vous commencez votre piqûre

perpendiculairement à l'ouverture, le retournement n'en sera que plus facile et plus net. Crantez les angles, retournez le napperon sur l'endroit et repassez.



- 5. Finition.** Ici, vous pouvez finir le napperon en fermant l'ouverture avec un point coulé à la main. Ou bien, vous pouvez surpiquer le napperon à 0,2 cm du bord. Si votre napperon a deux couleurs distinctes sur l'envers et sur l'endroit, je vous recommande de choisir deux fils différents et de piquer sur la face du napperon : le fil dans la canette est assorti au dos du napperon et le fil dans la bobine est assorti au côté face du napperon.



Bon appétit!

