A - Dos
B - Empiècement dos
C - Devant gauche
C' - Devant droit
D - Poche gauche
D' - Poche droite
E - Poche de côté
F - Poche de dos
G - Parmenture gauche
G' - Parmenture droite
H - Patte de boutonnage
I - Col

Patron



patron taille unique coutures comp

La veste noire

(suite de la page 41)

Fournitures

2,60 m en 1,50 m de large de toile à bâche noire Dickson Constant qualité Bermudes (en vente chez "Nos coupons" 90, av. du Dr. Arnold Netter 75012 Paris). Pour avoir la liste des dépositaires en province, écrire à Dickson Constant 249, rue du Faubourg de Roubaix. 59010 Lille Cedex.)
1 fermeture à glissière séparable en métal de 60 cm . 8 boutons-pression (en vente dans les Grands Magasins). 40 cm d'élastique large de 2 cm.

Plan de Coupe

en 1,50 m de large

1 Coupe

- **Couper** toutes les pièces de la veste en suivant le plan de coupe.

2 Montage

- **Assembler** les 2 morceaux du dos end. sur end. par la couture du milieu. Retourner sur l'endroit;
- **faire** un pli creux de 10 cm au milieu du dos. Le bâtir sur toute la longueur;
- **rentrer** 1 cm autour de l'empiècement du dos, sauf sur l'encolure;
- **superposer** l'empiècement (B) et le dos env. sur end. après avoir mis le tissu bien à plat. Surpiquer tout autour;
- **replier** l'ensemble suivant la ligne a-b;
- **coudre** end. contre end. l'empiècement aux devants le long de c-d et c'-d';
- **faire** les coutures de côté et de dessous de manche;
- **ourler** les bas de manche. Plier la manche en 2 le long de a-b. Poser les pressions.

milieu manche



Modèle





omprises 1 carreau = 10 cm × 10 cm C.D.G. côté gauche sans patte, C'D'G' côté droit avec patte

3 Poches

- **Assembler** les poches entre elles par les coutures de côté : piquer, end. contre end., D' à E, E à F, F à E E à D sur 24 cm du bas;
- **coudre** la bande de poche au bas de la veste, end. sur env. Retourner;
- **broder** sur l'env. de la veste une boutonnière de 1 cm, à 5 cm de chaque extrémité devant et à 0,5 cm du bas pour passer le cordon;
- **surpiquer** ensemble la veste et les poches à 2 cm du bas pour former la glissière. Passer le cordon;
- **faire** un ourlet de 2,5 cm en haut de la bande de poche, en prenant soin de fixer dans l'ourlet des poches E un élastique de 20 cm;
- **mettre** la veste bien à plat. Epingler la poche F au dos puis les poches D et D' aux devants C et C';
- **piquer** les poches à la veste (ne pas piquer sur la glissière du bas) ainsi que la pointe de la poche F pour maintenir le pli creux.

4 Fermeture

- **Faire** sur le côté droit de la veste un rentré de 1 cm sur toute la longueur;
- **bâtir** la fermeture éclair à partir de l'encolure;
- **faire** un rentré tout autour de la parmenture droite (G') sauf à l'encolure;
- **bâtir** G' sur le côté droit de la veste env. contre env.;
- **surpiquer** le bord de la fermeture éclair ainsi que celui de la patte de boutonnage du bas;
- **monter** l'autre partie de la fermeture éclair et la parmenture gauche sur le côté gauche de la veste en vis à vis.



5 Col

- **Plier** le col en 2 dans le sens de la longueur end. contre end.;
- **fermer** les 2 extrémités et 3 cm d'encolure à un bout (e-f);

- **retourner** sur l'endroit;
- **monter** le col sur l'encolure end. sur end. en prenant soin de faire dépasser e-f sur le côté droit de la veste. Piquer. Cranter;
- **rabattre** le col sur l'intérieur en faisant un rentré de 1 cm;
- **surpiquer** tout autour.



6 Patte de boutonnage gauche

- **Ourler** le tour de la patte de boutonnage (H);
- **plier** en 2 env. sur env. dans le sens de la longueur;
- **poser** sur l'end. de la veste, du haut du col au bas de la glissière, à 2 cm de la fermeture éclair;
- **surpiquer** tout autour;
- **fermer** la fermeture éclair. Poser en vis à vis 2 boutons-pression en haut et 2 en bas de la veste.